

# STYLE WYDRUKU

## Nazwane style wydruku - zadania

1. Załóż nowy rysunek na bazie nazwanych stylów wydruku.


Ustal granice dla formatu A4 (0,0 210,297).

Narysuj obramowanie na warstwie ramka, odsuń do środka o 5 mm.

2. Załóż warstwy: 1, 2, ...7 z kolejnymi kolorami podstawowymi (czerwony, ... czarny)


Ustal grubości jak poniżej. Styl pozostaw Normal

3. Narysuj linie jak poniżej (można zastosować odsuń i zmienić warst.)



Nazwa	W...	Zablock...	Z...	Kolor	Rodzaj linii	Szerokość linii	Styl wydr...	K...
0				biały	Continuous	Standard	Normalny	
1				czerwony	Continuous	0.00 mm	Normalny	
2				żółty	Continuous	0.05 mm	Normalny	
3				zielony	Continuous	0.09 mm	Normalny	
4				niebieski	Continuous	0.20 mm	Normalny	
5				niebieski	Continuous	0.50 mm	Normalny	
6				fioletowy	Continuous	1.00 mm	Normalny	
7				biały	Continuous	2.00 mm	Normalny	

4. Sprawdź i ustal: Narzędzia, Opcje, Kreślenie, Standardowe zachowanie stylów wydruku, Użyj nazwanych stylów wydruku



5. Plik, Drukuj, Tablica stylów wydruku acad.ctb,



ustawienia kreślenia: okno - wskaż linie 1..7, skala 1:1,

Opcje wydruku: "Kreśl ze stylami wydruku". Wykreśl do pliku PDF, DWF lub rastrowego JPG lub TIF.


Otwórz plik wydruku, zrób kopię ekranu, wklej do Painta, wytnij fragment wydruku i wklej do AutoCADa - jak np. na tym rysunku

6. Ponów wydruk z wyłączeniem "Kreśl ze stylami wydruku" Zrób kopię wydruku i wklej do rysunku AutoCADa

7. Włącz "Kreśl szerokość linii" z wyłączeniem innych opcji. Zrób kopię wydruku lub podglądu.



8. Na bazie s1stb\_40 utwórz s1stb\_czarny\_cienki - szer. 0 i utwórz wydruk.



Plik, Menedżer stylów wydruku: acad - plik tablicy stylów wydruku

Otwórz, Widok formularz, Zapisz jako s1stb\_40

Dodaj style: styl1, styl2 ... styl7.

W styl1 ustaw kolor nr 40. Wklej do wszystkich stylów - widok formularza.

Na warstwach rysunki 1..7 wprowadź kolejno style wydruku: styl1 ... styl7.




Wykreśl linie dla założonego stylu. Wklej fragment do AutoCADa.

9. Załóż warstwy: budynki, elektr, ewidencja, gazociąg, kanalizacja, wodociągi - jak na rys. w dolnym, prawym rogu.

Narysuj obiekty jak poniżej na odpowiednich warstwach.

Załącz styl sgeod\_stb.stb opisany poniżej. Przypisz warstwom style.

Wykreśl i skopiuj bitmapy rysunków - jak obok.



	budynki	ciepła	kanal	elektr	woda	gaz	ewidencja
Opis	Kolor	Kolor	Czer	Niebieski	Żółty	Zielony	
Automatyczny	Automat	Autom	Auto	Automatyczny	Autom	Autom	
Linia	100	100	100	100	100	100	

Nazwa	W...	Z...	Z...	Kolor	Rodzaj linii	Szerokość linii	Styl wydruku	K...
0				biały	Continuous	Standard	NORMALNY	
1				czerwony	Continuous	0.00mm	ELEKTR	
2				żółty	Continuous	0.05mm	GAZ	
3				zielony	Continuous	0.09mm	EWIDENCJA	
4				niebieski	Continuous	0.20mm	NORMALNY	
5				niebieski	Continuous	0.50mm	WODA	
6				fioletowy	Continuous	1.00mm	CIEPŁO	
7				biały	Continuous	2.00mm	BUDYNKI	
budynki				biały	Continuous	Standard	BUDYNKI	
elektr				biały	Continuous	Standard	ELEKTR	
ewidencja				biały	Continuous	Standard	EWIDENCJA	
gazociąg				biały	Continuous	Standard	GAZ	
kanalizacja				biały	Continuous	Standard	KANAL	
opis				biały	Continuous	Standard	Normal	
wodociągi				biały	Continuous	Standard	WODA	

# STYLE WYDRUKU

NAZWANE STYLE WYDRUKU

Polecenia: KREŚL, \_PLOT, CECHY, \_stylesmanager