



Zad. 1. Wyciąć fragmenty odcinków poziomych ograniczonych skośnymi




: _trim
 Wybierz elementy tnące do operacji ucięcia <ENTER wybiera wszystkie>: 1
 Elementy w zbiorze: 1
 Wybierz elementy tnące do operacji ucięcia <ENTER wybiera wszystkie>: 2
 Elementy w zbiorze: 2
 Wybierz elementy tnące do operacji ucięcia <ENTER wybiera wszystkie>: <Enter>
 tryb Krawędziowy/Plot/Rzutowanie/<Wybierz element do ucięcia>: 3
 tryb Krawędziowy/Plot/Rzutowanie/Cofaj/<Wybierz element do ucięcia>: 4
 tryb Krawędziowy/Plot/Rzutowanie/Cofaj/<Wybierz element do ucięcia>: <Enter>

Zad 2. Wyciąć fragment odcinka wewnątrz okręgu




: _trim
 Wybierz elementy tnące do operacji ucięcia <ENTER wybiera wszystkie>:
 wybiera wszystkie>:
 Elementy w zbiorze: 1
 Wybierz elementy tnące do operacji ucięcia <ENTER wybiera wszystkie>:
 <ENTER wybiera wszystkie>:
 tryb Krawędziowy/Plot/Rzutowanie/<Wybierz element do ucięcia>:
 tryb Krawędziowy/Plot/Rzutowanie/Cofaj/<Wybierz element do ucięcia>:
 tryb Krawędziowy/Plot/Rzutowanie/Cofaj/<Wybierz element do ucięcia>:
 tryb Krawędziowy/Plot/Rzutowanie/Cofaj/<Wybierz element do ucięcia>:


Zad. 3 Utnij wystające części odcinków skośnych




Zad. 4 Utnij prostą pionową powyżej prostej poziomej



Zad. 5 Ucinanie krawędziami wybranymi oknem przecinającym 1-2



Zad. 6. Wyciąć elementy ze środka.



Numerami kolejnymi zaznaczono kolejność

Polecenie UTNIJ _TRIM